

U3 3. Übung

- Organisatorisches
- SP-Abgabesystem: Team-Arbeit
- Aufgabe 3: malloc-Implementierung

U3-1 Organisatorisches

- In der Woche vom 30.5. bis 3.6. finden **keine** Tafelübungen statt.

U3-2 Abgabesystem: Team-Arbeit

- Gemeinsame Bearbeitung im Repository eines Teammitglieds
 - ◆ Repository-Eigentümer: *alice*
 - ◆ Partner (nutzt Repository von *alice*): *bob*
- Abgabe erfolgt ebenfalls im Repository des Eigentümers
 - ◆ es ist nur eine Abgabe erforderlich
- Machen Sie sich frühzeitig mit dem Bearbeitungs-/Abgabeprozess vertraut
 - ◆ Arbeiten Sie von Beginn an in Ihrem Projektverzeichnis
 - ◆ Checken Sie auch Zwischenstände Ihrer Bearbeitung in das Repository ein
 - ◆ Sie können zu Beginn auch leere Dateien einchecken und abgeben
 - ◆ selbstverschuldet verspätete Abgaben werden nicht angenommen!
- **Hinweis:** bei Verständnis-Problemen zu Subversion empfiehlt sich die Lektüre zumindest der ersten beiden Kapitel des SVN-Buchs
 - ◆ <http://svnbook.red-bean.com/>

1 Ablauf für den Repository-Eigentümer

- Der Partner wird für jede Team-Aufgabe separat festgelegt

```
alice@fau101$ /proj/i4sp1/bin/set-partner aufgabe3 bob
```

- Hintergrund

- ◆ Erzeugung und Commit einer Textdatei `partner` in `trunk/aufgabe3`
- ◆ diese Datei enthält den Login-Namen (*bob*) des Partners für diese Aufgabe
- ◆ Partner erhält Zugriff auf die relevanten Teile des Repositories
 - `trunk/aufgabe3`
 - `branches/aufgabe3`

- Abgabe funktioniert wie gewohnt:


```
alice@fau101$ /proj/i4sp1/bin/submit aufgabe3
```

2 Ablauf für den Partner

- Partner setzt in seinem Repository einen Verweis auf Hauptrepository

```
bob@fai01$ /proj/i4sp1/bin/import-from-partner aufgabe3 alice
```

- ◆ technisch: `svn:externals`-Property
 - irrelevant für Abgabe, unterstützt nur den Prozess der Teamarbeit
- ◆ Achtung: Abgabe im eigenen Repository überlagert Partnerabgabe
 - ➔ zum Umstieg auf Teamarbeit eigene Abgabe löschen (Übungsleiter hilft)



- Arbeit und Abgabe in der eigenen Arbeitskopie normal möglich

U3-3 Aufgabe 3: einfache malloc-Implementierung

- Ziele der Aufgabe
 - ◆ Zusammenhang zwischen "nacktem Speicher" und typisierten Datenbereichen verstehen
 - ◆ Funktion aus der C-Bibliothek selbst realisieren
- Vereinfachungen:
 - ◆ First-Fit ähnliche Allokationsstrategie
 - ◆ 1 MiB Speicher statisch allokiert
 - ◆ freier Speicher wird in einer einfach-verketteten Liste (unsortiert) verwaltet
 - ◆ benachbarte freie Blöcke werden nicht verschmolzen
 - ◆ `realloc` verlängert den Speicher nicht, sondern wird **grundsätzlich** auf ein neues `malloc`, `memcpy` und `free` abgebildet

1 malloc-Funktion

- verwaltet folgende Informationen über einen Speicherbereich
 - welche Bereiche wurden vergeben
 - welche Bereiche sind frei
- Informationen über freie und belegte Speicherbereiche werden in Verwaltungsdatenstrukturen gehalten


```
typedef struct mblock {
    size_t size; // Größe des anhängenden Bereichs
    struct mblock *next; // Verkettung freier Bereiche
} mblock;
```

- ◆ Die Verwaltungsdatenstrukturen liegen jeweils vor dem zugehörigen Speicherbereich
- Die Verwaltungsdatenstrukturen der freien Speicherbereiche sind untereinander verkettet, bei vergebenen Speicherbereichen enthält `next` den magischen Wert `0xabadbabe`

1 malloc-Funktion

- Beispiel für die Situation nach 3 malloc-Aufrufen (32-Bit-Architektur)

```
...
char *m1, *m2, *m3;
...
m1 = (char *) malloc(128);
m2 = (char *) malloc(512*1024);
m3 = (char *) malloc(1024);
```



2 malloc-Internas - Initialisierung

■ initialer Zustand

- ◆ Speicher statisch allokiert

```
static char memory[1048576];
```



2 malloc-Internas - Initialisierung (2)


■ initialer Zustand

- ◆ Speicher statisch allokiert

```
static char memory[1048576];
```

- ◆ struct mblock "hineinlegen"

```
// Kopfzeiger der Freispeicherliste
mblock *fsp;
...
fsp = (mblock *) memory;
```



2 malloc-Internas - Initialisierung (3)


■ initialer Zustand

- ◆ Speicher statisch allokiert

```
static char memory[1048576];
```

- ◆ struct mblock "hineinlegen"

```
// Kopfzeiger der Freispeicherliste
mblock *fsp;
...
fsp = (mblock *) memory;
```



2 malloc-Internas - Initialisierung (4)


■ initialer Zustand

- ◆ Speicher statisch allokiert

```
static char memory[1048576];
```


- ◆ struct mblock "hineinlegen"

```
// Kopfzeiger der Freispeicherliste
mblock *fsp;
...
fsp = (mblock *) memory;
fsp->size = sizeof(memory)-sizeof(mblock);
fsp->next = NULL;
```



2 malloc-Interna - Initialisierung (5)


- initialer Zustand
 - ↳ zwei Zeiger mit unterschiedlichem Typ zeigen auf den gleichen Speicherbereich
 - unterschiedliche Semantik beim Zugriff (Zeigerarithmetik, Strukturkomponentenzugriffe)



3 malloc-Interna - Speicheranforderung

- Aufgaben bei einer Speicheranforderung

```
char *m1;
m1 = (char *) malloc(128);
```




3 malloc-Interna - Speicheranforderung (2)

■ Aufgaben bei einer Speicheranforderung

```
char *m1;
m1 = (char *) malloc(128);
```

- ◆ 128 Bytes hinter dem fsp-mblock reservieren
- ◆ neuen mblock dahinter anlegen




3 malloc-Interna - Speicheranforderung (3)

■ Aufgaben bei einer Speicheranforderung

```
char *m1;
m1 = (char *) malloc(128);
```

- ◆ 128 Bytes hinter dem fsp-mblock reservieren
- ◆ neuen mblock dahinter anlegen und initialisieren




3 malloc-Interns - Speicheranforderung (4)

■ Aufgaben bei einer Speicheranforderung

```
char *m1;
m1 = (char *) malloc(128);
```

- ◆ 128 Bytes hinter dem fsp-mblock reservieren
- ◆ neuen mblock dahinter anlegen und initialisieren
- ◆ bisherigen fsp-mblock als belegt markieren




3 malloc-Interns - Speicheranforderung (5)

■ Aufgaben bei einer Speicheranforderung

```
char *m1;
m1 = (char *) malloc(128);
```

- ◆ 128 Bytes hinter dem fsp-mblock reservieren
- ◆ neuen mblock dahinter anlegen und initialisieren
- ◆ bisherigen fsp-mblock als belegt markieren
- ◆ fsp-Zeiger auf neuen mblock setzen




3 malloc-Interns - Speicheranforderung (6)

■ Aufgaben bei einer Speicheranforderung

```
char *m1;
m1 = (char *) malloc(128);
```

- ◆ 128 Bytes hinter dem fsp-mblock reservieren
- ◆ neuen mblock dahinter anlegen und initialisieren
- ◆ bisherigen fsp-mblock als belegt markieren
- ◆ fsp-Zeiger auf neuen mblock setzen
- ◆ Zeiger auf die reservierten 128 Bytes zurückgeben




3 malloc-Interns - Speicheranforderung (7)

■ Aufgaben bei einer Speicheranforderung

```
char *m1;
m1 = (char *) malloc(128);
```

- ◆ 128 Bytes hinter dem fsp-mblock reservieren
- ◆ neuen mblock dahinter anlegen und initialisieren
- ◆ bisherigen fsp-mblock als belegt markieren
- ◆ fsp-Zeiger auf neuen mblock setzen
- ◆ Zeiger auf die reservierten 128 Bytes zurückgeben

- Frage:
wie rechnet man auf dem Speicher?
 - in char?
 - in mblock?



4 malloc-Interna - Zeigerarithmetik

- Problem: Verwaltungsdatenstrukturen sind mblock-Strukturen, angeforderte Datenbereiche sind Byte-Felder
 - Zeigerarithmetik teilweise mit mblock-, teilweise mit char-Einheiten
- Variante 1: Berechnungen von fsp_neu in Byte-/char-Einheiten

```
void *malloc(size_t size) {
    mblock *fsp_neu, *fsp_alt;
    fsp_alt = fsp;
    ...
    fsp_neu = (mblock *)
        ((char *) fsp_alt + sizeof(mblock) + size);
}
```

4 malloc-Interna - Zeigerarithmetik (2)

- Variante 2: Berechnungen in mblock-Einheiten

```
void *malloc(size_t size) {
    mblock *fsp_neu, *fsp_alt;
    int units;
    fsp_alt = fsp;
    ...
    units = ( (size-1) / sizeof(mblock) ) + 1;
    fsp_neu = fsp + 1 + units;
}
```


- ◆ Unterschied: Aufrundung von size auf Vielfaches von sizeof(mblock)
- ◆ Vorteil: die mblock-Strukturen liegen nach einer Anforderung von "krummen" Speichermengen nicht auf "ungeraden" Speichergrenzen
 - manche Prozessoren fordern, dass int-Werte immer auf Wortgrenzen (z.B. durch 4 teilbar) liegen (sonst Trap: Bus error beim Speicherzugriff)
 - bei Intel-Prozessoren: ungerade Positionen zwar erlaubt, aber ineffizient
- ◆ Aber: veränderte Größe in den Verwaltungsstrukturen beachten!

5 malloc-Interna - Speicher freigeben

■ Situation nach 3 malloc-Aufrufen

```

...
char *m1, *m2, *m3;
...
m1 = (char *) malloc(128);
m2 = (char *) malloc(512*1024);
m3 = (char *) malloc(1024);
...
free(m2);
    
```



SP - Ü


5 malloc-Interna - Speicher freigeben (2)

■ Freigabe von m2 - Aufgaben

```

...
char *m1, *m2, *m3;
...
m1 = (char *) malloc(128);
m2 = (char *) malloc(512*1024);
m3 = (char *) malloc(1024);
...
free(m2);
    
```

- ◆ Zeiger `mbp` auf zugehörigen mblock ermitteln
- ◆ überprüfen, ob ein gültiger, belegter mblock vorliegt (0xabababab)



SP - Ü

5 malloc-Interns - Speicher freigeben (3)


■ Freigabe von m2 - Aufgaben

```

...
char *m1, *m2, *m3;
...
m1 = (char *) malloc(128);
m2 = (char *) malloc(512*1024);
m3 = (char *) malloc(1024);
...
free(m2);

```

- ◆ Zeiger `mbp` auf zugehörigen mblock ermitteln
- ◆ überprüfen, ob ein gültiger, belegter mblock vorliegt (0xabadbabe)
- ◆ `fsp` auf freigegebenen Block setzen, bisherigen `fsp`-mblock verketten



6 malloc-Interns - erneut Speicher anfordern


■ neue Anforderung von 10 Bytes

```

...
char *m4;
...
m4 = (char *) malloc(10);
...

```

- ◆ Annahme: Zeigerberechnung in struct mblock-Einheiten (mit Aufrunden => 16 Bytes)
- ◆ neuen mblock danach anlegen



7 malloc - abschließende Bemerkungen

- sehr einfache Implementierung - in der Praxis problematisch
 - ◆ Speicher wird im Laufe der Zeit stark fragmentiert
 - Suche nach passender Lücke dauert zunehmend länger
 - evtl. keine passende Lücke mehr zu finden, obwohl insgesamt genug Speicher frei
 - Lösung: Verschmelzung benachbarter freigegebener Blöcke
- sinnvolle Implementierung erfordert geeignete Speichervergabestrategie
 - ◆ Implementierung erheblich aufwändiger - Resultat aber entsprechend effizienter
 - ◆ Strategien werden im Abschnitt Speicherverwaltung in der Vorlesung behandelt (z. B. First-Fit, Best-Fit, Worst-Fit oder Buddy-Verfahren)